主要内容:

- 1闹钟列表,每次下发的是全量列表(用户定过的所有闹钟),不再区分闹铃与提醒
- 2闹钟响铃策略
- 3闹钟播报语

整体数据示例

语料: 定一个08:00的闹钟

```
{
      "semantic" : {
         "domain" : "alarm",
         "intent" : "new",
         "query": "定一个08:00的闹钟",
         "session_complete" : true,
         "slots" : [
            {
               "name" : "alarm",
               "prompt" : {
                  "prompt_type" : 0,
                  "show text" : "",
                 "slot_name" : "",
                  "slot_type" : "",
                  "speak_text" : ""
               },
               "slot_string" : "{ \"original_text\": \"闹钟\", \"text\": \"闹钟\"
}",
               "slot_struct" : 1,
               "type" : "usr.reminder.alarm"
            },
               "name" : "time",
               "prompt" : {
                  "prompt_type" : 0,
                  "show_text" : "",
                  "slot_name" : "",
                  "slot_type" : "",
                  "speak_text" : ""
               },
               "slot_string" : "{ \"datetime\": { \"calendar_type_of_text\": 1,
```

```
\"date\": \"\", \"day\": -1, \"express type\": 1, \"hour\": 8, \"min\": 0,
\"mon\": -1, \"original_text\": \"\", \"period_of_day\": 0, \"sec\": 0, \"time\":
\"08:00:00\", \"week\": 44, \"year\": -1 }, \"interval\": { \"end\": {
\"calendar type of text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1, \"express type\": 1,
\"hour\": -1, \"min\": -1, \"original text\": \"\",
\"period_of_day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\": -1 },
\"start\": { \"calendar type of text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1,
\"express_type\": 1, \"hour\": -1, \"min\": -1, \"mon\": -1, \"original_text\":
\"\", \"period_of_day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\":
-1 } }, \"is_valid\": true, \"old_json\": \"
{\\\"entity\\\":\\\"08:00\\\",\\\"value\\\":\\\"08:00:00\\\",\\\"calendar_type\\\"
:\\\"solar\\\",\\\"express type\\\":\\\"normal time\\\",\\\"is valid\\\":1}\",
\"original_text\": \"08:00\", \"repeat\": { \"interval\": { \"end\": {
\"calendar_type_of_text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1, \"express_type\": 1,
\"hour\": -1, \"min\": -1, \"mon\": -1, \"original_text\": \"\",
\"period of day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\": -1 },
\"start\": { \"calendar type of text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1,
\"express_type\": 1, \"hour\": -1, \"min\": -1, \"mon\": -1, \"original_text\":
\"\", \"period_of_day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\":
-1 } }, \"repeat_datetime_type\": 1 }, \"type\": 1 }",
               "slot struct" : 0,
               "type" : "sys.time.freq"
           },
            {
               "name" : "date",
               "prompt" : {
                  "prompt_type" : 0,
                  "show_text" : "",
                  "slot_name" : ""
                  "slot_type" : "",
                 "speak text" : ""
               },
```

"slot string" : "{ \"datetime\": { \"calendar type of text\": 1,

```
\"date\": \"2017-10-26\", \"day\": 26, \"express_type\": 1, \"hour\": 8, \"min\":
0, \"mon\": 10, \"original_text\": \"\", \"period_of_day\": 0, \"sec\": 0,
\"time\": \"08:00:00\", \"week\": 44, \"year\": 2017 }, \"interval\": { \"end\": {
\"calendar type of text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1, \"express type\": 1,
\"hour\": -1, \"min\": -1, \"mon\": -1, \"original text\": \"\",
\"period_of_day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\": -1 },
\"start\": { \"calendar_type_of_text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1,
\"express_type\": 1, \"hour\": -1, \"min\": -1, \"mon\": -1, \"original_text\":
\"\", \"period_of_day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\":
-1 } }, \"is valid\": true, \"old json\": \"
{\\\"entity\\\":\\\"08:00\\\",\\\"value\\\":\\\"08:00:00\\\",\\\"calendar_type\\\"
:\\\"solar\\\",\\\"express type\\\":\\\"normal time\\\",\\\"is valid\\\":1}\",
\"original text\": \"\", \"repeat\": { \"interval\": { \"end\": {
\"calendar_type_of_text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1, \"express_type\": 1,
\"hour\": -1, \"min\": -1, \"mon\": -1, \"original_text\": \"\",
\"period of day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\": -1 },
\"start\": { \"calendar type of text\": 1, \"date\": \"\", \"day\": -1,
\"express_type\": 1, \"hour\": -1, \"min\": -1, \"mon\": -1, \"original_text\":
\"\", \"period of day\": 0, \"sec\": -1, \"time\": \"\", \"week\": -1, \"year\":
-1 } }, \"repeat_datetime_type\": 1 }, \"type\": 1 }",
               "slot struct" : 0,
               "type" : "sys.date.freq"
            }
        ]
      },
      "stCalendarData" : {
         "sSpeakTips": "好的,已为你添加12小时51分钟后的闹钟,我会在明天上午8点提醒你",
         "stBroadData" : {
            "mBroadData" : {
               "1508976000": "time##的闹钟时间到了"
           }
         },
         "stFormatRinging" : {
            "iCount" : 3,
            "iTotleLength" : 60000,
            "mDoingPolicy" : {
               "0" : false,
               "1" : true,
               "2" : true
            },
            "mInterPolicy" : {
               "1" : 0,
               "2" : 0,
               "3" : 0
            },
            "mPause" : {
               "1": 600000,
               "2" : 300000
            },
            "vFormatRingingCell" : [
```

```
"eLightEffect" : 0,
         "vUseTime" : [ 500 ],
         "vUseType" : [ 2 ]
      },
      {
         "eLightEffect" : 1,
         "vUseTime" : [ 2000, 5000, 1000 ],
         "vUseType" : [ 0, 3, 1 ]
      },
      {
         "eLightEffect" : 2,
         "vUseTime" : [ 0 ],
         "vUseType" : [ 4 ]
      },
      {
         "eLightEffect" : 0,
        "vUseTime" : [ 500 ],
        "vUseType" : [ 2 ]
      },
      {
         "eLightEffect" : 1,
         "vUseTime" : [ 2000, 5000, 1000 ],
         "vUseType" : [ 0, 3, 1 ]
      },
      {
         "eLightEffect" : 2,
         "vUseTime" : [ 0 ],
         "vUseType" : [ 4 ]
      },
      {
         "eLightEffect" : 0,
         "vUseTime" : [ 500 ],
        "vUseType" : [ 2 ]
      },
      {
         "eLightEffect" : 1,
         "vUseTime" : [ 2000, -1 ],
         "vUseType" : [ 0, 3 ]
      }
  ]
},
"vReminderCell" : [
      "eRepeatType" : 0,
      "lEnd": 1508976000,
      "lId" : 1508929760407.0,
      "lStart" : 1508976000,
      "lUpdate" : 1508929760407.0,
      "sNote" : "",
```

结构一览

闹钟领域比较复杂, 其整体数据结构为:

```
struct Clock {
    Semantic semantic;
    EnumCalendarTerminalOperation terminal_operation;
    CalendarData stCalendarData; // 最新接入方式使用该字段数据,其他字段忽略
};
struct CalendarData {
    string sSpeakTips; // 回复语
    vector<ReminderCell> vReminderCell; // 闹钟列表(重要)
    FormatRinging stFormatRinging; // 闹钟响铃策略
    BroadData stBroadData; // 闹钟播报语(重要)
};
```

最新接入方式使用stCalendarData字段。

闹钟列表解读

```
struct CalendarData {
 string sSpeakTips;
                                         // 回复语
 vector<ReminderCell> vReminderCell;
                                        // 闹钟列表
 FormatRinging stFormatRinging;
                                         // 闹钟响铃策略
 BroadData stBroadData;
                                        // 闹钟播报语
};
struct ReminderCell {
                                         // 闹钟唯一ID
 long lId;
                                         // 闹钟时间
 long lStart;
 long lEnd;
                                            // 闹钟失效时间
 long lUpdate;
                                        // 数据最近一次更新时间
                                           // 闹钟类别(重复类型)
 E_REPEAT_TYPE eRepeatType;
 vector<E_SELF_DATA> vSelfData;
                                            // 未启用,预留字段
                                            // 事项内容
 string sNote;
                                            // 音乐Id
 string sUrlId;
};
enum E_REPEAT_TYPE{
 E_REPEAT_ONCE = 0,
                                                   // 一次性闹钟
                                                   // 按天重复
 E_REPEAT_DAY = 1,
                                                   // 按周重复
 E_REPEAT_WEEK = 2,
                                                   // 按月重复
 E_REPEAT_MONTH = 3,
 E_REPEAT_WORKDAY = 4,
                                                   // 按工作日重复
                                                   // 按非工作日重复
 E REPEAT WEEKEND = 5,
 E_REPEAT_SELF = 6,
                                                   // 未启用
 E_REPEAT_HOUR = 7
                                                   // 按小时重复
};
```

示例:

```
"vReminderCell": [
                                    //闹钟类型:按周重复
   "eRepeatType": 2,
   "lEnd": 3082327200,
                                    //失效时间: 2067/9/4 10:0:0
                                    //唯一ID: 1505461314068
   "lId": 1505461314068,
   "lStart": 1505527200,
                                   //响铃时间: 2017/9/16 10:0:0
   "lUpdate": 1505461314068,
                                    //最近一次更新时间: 2017/9/15 15:41:54
   "sNote": "学习",
                                   //提醒事项: 学习
                                    //音乐ID 用于向音乐服务请求可播放的URL
   "sUrlId": "410316",
   "vSelfData": [ ]
 },
   "eRepeatType": 0,
                                   //闹钟类型:一次性闹钟
   "lEnd": 1506909600,
   "lId": 1505461853718,
   "lStart": 1506909600,
   "lUpdate": 1505462594878,
   "sNote": "",
   "sUrlId": "410316",
   "vSelfData": [ ]
 }
]
```

响铃策略解读

```
struct CalendarData {
 string sSpeakTips;
                                     // 回复语
 vector<ReminderCell> vReminderCell;
                                    // 闹钟列表(重要)
 FormatRinging stFormatRinging;
                                     // 闹钟响铃策略
 BroadData stBroadData;
                                    // 闹钟播报语(重要)
};
struct FormatRinging{
 vector<FormatRingingCell> vFormatRingingCell;
 int iTotleLength;
                                       // 单次响铃总时长
 int iCount;
                                       // 最多响铃次数
 map<int, int> mPause;
                                        // 响铃之间的间隔, key为第N次响铃与第
N+1次响铃之间间隔。
 map<int, E_INTERRUPT_TYPE> mInterPolicy; // 打断后策略, key为第N次响铃
 map<int, bool> mDoingPolicy; // 准备响铃时当前任务是否暂停 true表示暂停。任务类
型见E DOING TYPE
// vUseType vUseTime 位置一一对应 前者表示元素性质 后者表示元素存在时间
struct FormatRingingCell{
 vector<E_VOICE_TYPE> vUseType; // 响铃策略中元素组成
 vector<int> vUseTime;
                     // 单位ms -1时表示一直持续 0表示读完数据即可 例如: 播
报语播报
 E_LIGHT_EFFECT_TYPE eLightEffect; // 灯效,生命周期内灯效不变
};
enum E VOICE TYPE{
                            // 声音渐入
 E VOICE_GETTING_IN,
 E_VOICE_FADE_OUT,
                            // 声音渐出
                            // 暂停
 E VOICE PAUSE,
                            // 声音持续
 E VOICE LAST,
 E VOICE CONTENT,
                            // 播报语
enum E_LIGHT_EFFECT_TYPE{
                            // 无灯效
 E LIGHT EFFECT NONE = 0,
 E_LIGHT_EFFECT_RING = 1,  // 提示音灯效
E_LIGHT_EFFECT_BROADCAST = 2,  // 播报语灯效
};
enum E INTERRUPT TYPE{
 };
// FormatRinging结构体中字段mDoingPolicy 的 key值对应关系在这里取
enum E DOING TYPE{
 E_DOING_NONE = 0,
                            // 无动作
 E DOING INPUT = 1,
                            // 输入动作
                             // 播放动作
 E_DOING_PLAY = 2
};
```

```
"stFormatRinging": {
   "iCount": 3,
                                 //最多响铃三次
   "iTotleLength": 60000,
                                 //单次响铃最长声明周期为1min
   "mDoingPolicy": {
                                 //响铃时 无动作 不需要额外处理
      "0": false,
      "1": true,
                                 //响铃时 正在进行输入动作 暂停输入
      "2": true
                                 //响铃时 正在播放 暂停播放
   },
   "mInterPolicy": {
      "1": 0,
                                 //第一次响铃时,打断,终止所有(三次)响铃流程
                                 //第二次响铃时, 打断, 终止所有(三次) 响铃流程
      "2": 0,
      "3": 0
                                 //第三次响铃时, 打断, 终止所有(三次) 响铃流程
   },
   "mPause": {
      "1": 600000,
                                 //第一次和第二次响铃间隔10min
      "2": 300000
                                 //第二次和第三次响铃间隔10min
   },
   "vFormatRingingCell": [
                                //无灯效
        "eLightEffect": 0,
        "vUseTime": [ 500 ],
                                //持续时间500ms
        "vUseType": [ 2 ]
                                //E_VOICE_PAUSE 暂停动作
    },
     {
        "eLightEffect": 1,
                                       //提示音灯效
        "vUseTime": [ 2000, 5000, 1000 ], //分别持续时间 2s,5s,1s 与下一项对应
        "vUseType": [ 0, 3, 1 ]
                                       //分别执行动作 声音渐入 持续 渐出
    },
     {
        "eLightEffect": 2,
                                       //播报语灯效
        "vUseTime": [ 0 ],
                                       //持续时间:播放完播报语
        "vUseType": [ 4 ]
                                       //E VOICE CONTENT 播报语
    },
        "eLightEffect": 0,
                                //无灯效
        "vUseTime": [ 500 ],
                                //持续时间500ms
        "vUseType": [ 2 ]
                                //E VOICE PAUSE 暂停动作
    },
     {
        "eLightEffect": 1,
                                       //提示音灯效
        "vUseTime": [ 2000, 5000, 1000 ], //分别持续时间 2s,5s,1s 与下一项对应
                                       //分别执行动作 声音渐入 持续 渐出
        "vUseType": [ 0, 3, 1 ]
    },
        "eLightEffect": 2,
                                       //播报语灯效
                                       //分别持续时间 2s,5s,1s 与下一项对应
        "vUseTime": [ 0 ],
                                       //分别执行动作 声音渐入 持续 渐出
        "vUseType": [ 4 ]
    },
        "eLightEffect": 0, //无灯效
```

附图示例说明:



闹钟播报语解读

示例: